

アルコールチェックサービス 運用操作マニュアル（管理者向け）




LINKEETH



目次

1.	本マニュアルについて	1
2.	管理者画面へのログイン	2
3.	アルコール測定結果の確認について：簡易版	4
4.	アルコール測定結果の確認について：詳細版	6
1.	アルコール測定結果一覧の項目説明	7
2.	測定結果の検索方法	8
3.	測定結果の確認(チェック)	11
	測定結果の個別確認(個別チェック)	12
	測定結果の複数一括確認(一括チェック)	13
5.	アルコール測定結果の削除	14
	測定結果の個別削除	14
	測定結果の複数一括削除	15
6.	アルコール測定結果の手動登録	16
7.	帳票の出力	18
8.	アルコール検出時のメール通知	19
9.	その他：不正ログインのリスク検知メール(セキュリティ関連)	20

1. 本マニュアルについて



本マニュアルでは、アルコールチェック業務の日々の運用における、「管理者」の「運用操作手順」を記載しています。

サービスご利用の前に、別紙の『データ登録・変更マニュアル(管理者向け)』をご参照の上、必ずドライバー、グループ、管理者、車両のデータ登録をお願いします。

また、「ドライバー」の運用マニュアルは、別紙『運用操作マニュアル(ドライバー向け)』をご確認下さい。

※管理画面は以下の OS/WEB ブラウザに対応しています。(mac は非対応)

■ 対応OS

Microsoft	Windows 10 / 11 (※) ※ デスクトップモードのみ対応
-----------	--

■ インターネットブラウザ

Microsoft	Microsoft Edge (※) ※Microsoft Windows 10 / 11に対応
Google	Google Chrome

2. 管理者画面へのログイン

1. WEB サイトにアクセスします。

『doco です car アルコールチェック』をご利用の方 ⇒ <https://alc.doco-car2.jp>

『LINKEETH ALC CHECK』をご利用の方 ⇒ <https://linkeeth.ntt.com/>

2. ログイン画面が表示されますので、ログイン ID(メールアドレス)とパスワードを入力し、「ログイン」ボタンを押下します。



The image shows a login form with two input fields. The first field contains the email address 'test@example.com'. The second field contains a masked password '.....' and has an eye icon to toggle visibility. Below the fields is a blue button with the text 'ログイン' (Login), which is highlighted with a red dashed border. At the bottom of the form, there is a link that reads 'パスワードを忘れた方・変更する方' (Forgot password / Change password).



ログイン情報の確認方法について



- サービス導入管理者様(お申し込み時に記載頂いた代表の1名)には、当社からログイン情報を通知しております。
- その他の管理者様は、「データ管理」でのユーザー登録後に自動送信される、「**ログイン設定のお願い(仮登録完了メール)**」のメールにてログイン情報をご確認ください。

✉ [次ページに参考画像掲載](#)



アルコール測定結果を確認するには、ログイン ID に対して
事前に「**管理者権限**」の割り当てが必要です。

管理者権限の割り当て状況については、サービスの導入管理者様にご確認ください。
※ユーザー登録や管理者権限の設定等に関しては「データ登録・変更マニュアル(管理者向け)」を参照ください。

送信元： no-reply@linkeeth.ntt.com

件名： **doco です car/LINKEETH：ログイン設定のお願い(仮登録完了メール)**

この度は『doco です car/LINKEETH』をご利用いただきありがとうございます。

システムへのユーザー仮登録が完了いたしました。 ※本登録はまだ完了していません。

以下の URL から WEB 画面へのログイン設定を行い、本登録を完了させてください。

=====

<https://linkeeth.ntt.com/menu>

ログイン ID: xxxxxxxxxxxx

初期パスワード: xxxxxxxxxxxx

=====

■ アルコールチェックアプリをご利用のドライバー様

ご利用のスマートフォンに、アプリをインストールしてご利用下さい。

(Google Play もしくは App Store で "doco です car/LINKEETH アルコールチェック" と検索)

※アプリのログインに必要な「アプリ ID・パスワード」および「ユーザーID」は管理者様にお問い合わせください。

■ LINKEETH DRIVE アプリをご利用のドライバー様

ご利用のスマートフォンに、アプリをインストールしてご利用下さい。

(Google Play もしくは App Store で "LINKEETH DRIVE" と検索)

サービスについてご不明な点は、サポートセンターにお問い合わせください。

本メールは送信専用です。返信頂いても回答できませんのでご了承ください。

NTT コミュニケーションズ株式会社

※本メールから、必ず「初期パスワードの変更」を行ってください。

(初期パスワードの変更を行わないと、パスワードを忘れた場合の変更も出来ません。)

3. アルコール測定結果の確認について：簡易版


1. 管理者画面にログインすると、「WEB 記録簿」(アルコール測定結果の一覧)が表示されます。

(管理対象グループ配下の測定結果のみ表示されます。)

状態	日時	ドライバー	社員番号	グループ	区分	検知器使用	結果(検知値)	結果(目視)	車両	確認者	確認方法	報告事項	指示事項	その他	画像	更新
済	2023/11/01 15:51:09	伊藤 唯	A0043	営業部	朝	有(手入力)	0.315 mg/L		春日井4005	佐藤 三朗	電話					
未	2023/11/01 17:12:30	阿部 麻子	A0041	営業部	朝	有	0.12 mg/L		春日井4006							
未	2023/11/01 17:10:06	安田 文恵	A0042	営業部	朝	有(手入力)	0.12 mg/L		品川11238-4567							
済	2023/11/01 15:50:37	安田 文恵	A0042	営業部	朝	有(手入力)	0.01 mg/L		春日井4004	佐藤 三朗	電話					
済	2023/11/01 15:49:17	阿部 麻子	A0041	営業部	朝	有(手入力)	0.00 mg/L		車両登録番号10	佐藤 三朗	電話					
済	2023/11/01 17:10:55	山田太郎	A0047	営業部	朝	無		OK	春日井4004	佐藤 三朗	電話					

アルコール測定値に応じて、3段階の色分けがあります。
「0.150mg/L 以上」 … 赤
「0.001mg/L 以上 0.150mg/L 未満」 … ピンク
「0.000mg/L」 … 白

測定結果の初期表示は、直近 31 日分の「未確認」(未チェック)の測定データが、日時の古い順に表示されます。ただし、アルコールが検出されたデータは、日時が最新のものでも一覧の上部に表示されます。(測定データは最大で 13 か月分保存されています。)

2. 測定結果を確認済み(チェック済み)にする場合は、一覧画面の  を押下します。



3. 編集画面のポップアップが表示されます。内容を確認し、「更新」ボタンを押下します。

測定データが「確認済み」(チェック済み)のステータスになります。

(特に追記・修正事項が無い場合は、「更新」ボタンを押下するだけです)

(※「社員番号」の欄は、社員番号がデータ登録されていない場合は表示されません。)

阿部 麻子
社員番号 A0041

日時 2023/11/01 17:12:30
確認者 田原 圭

グループ 営業部
報告事項

車両 春日井4006
指示事項

未登録車両はチェックを入れてナンバーを記入
未登録車両のナンバー情報を記入

区分 朝 昼 夜
その他必要な事項

確認方法 電話 対面 動画

検知器使用 有

結果 0.12 mg/L

削除 キャンセル 更新

4. 確認済みの測定結果は、検索エリアの「確認状態」プルダウンから「確認済」を選択し検索すると

表示されます。

<input type="checkbox"/>	状態	日時	ドライバー	社員番号	グループ	区分	検知器使用	結果 (検知器)	結果 (目視)	車両	確認者	確認方法	報告事項	指示事項	その他	画像	更新
<input type="checkbox"/>	済	2023/11/01 15:51:09	伊藤 唯	A0043	営業部	朝	有 (手入力)	0.315 mg/L		春日井 4005	佐藤 三朗	電話					
<input type="checkbox"/>	済	2023/11/01 15:50:37	安田 文志	A0042	営業部	朝	有 (手入力)	0.01 mg/L		春日井 4004	佐藤 三朗	電話					
<input type="checkbox"/>	済	2023/11/01 15:53:02	岡野 英之	A0046	営業部, 走行実績レポート出力用	朝	無		NG	春日井 4005	佐藤 三朗	電話					

確認作業は以上で完了です。(測定結果の「複数一括チェック」については、以下の詳細版を参照ください)

4. アルコール測定結果の確認について：詳細版

管理者画面にログインすると、「WEB 記録簿」(アルコール測定結果の一覧)が表示されます。
(管理対象グループ配下の結果のみ表示されます。)

■ WEB 記録簿

The screenshot shows the 'WEB 記録簿' interface. At the top, there is a search area with filters for '確認状態' (すべて), '検知車種' (すべて), '期間開始' (2023/10/02), and '期間終了' (2023/11/02). There are also fields for 'グループ名' (営業), 'ドライバー名' (A), and a '検索' button. Below the search area are buttons for '更新', '削除', and '新規登録'. On the right, there is a '帳簿ダウンロード' button and a 'CSV (原写真なし)' dropdown. The main area is a table of alcohol test results. The table has columns for '日時', '確認者', '車種', '検出', '濃度', '車両登録番号', 'ドライバー', and '備考'. The first row shows a result from 2023/11/01 15:51:09 for driver 伊藤 雅 (A0043) with a concentration of 0.315 mg/L. A sidebar on the left contains navigation options like 'DRIVE', 'リアルタイム位置', '走行履歴', '時空間検索', '安全運転評価', '点検結果', '故障検知', 'ALC CHECK', 'WEB記録簿', and 'データ管理'. Callouts point to the '検索エリア', '一括操作ボタン', '手動登録ボタン', '帳簿ダウンロードボタン', and 'アルコール測定結果一覧'.

日時	確認者	車種	検出	濃度	車両登録番号	ドライバー	備考
2023/11/01 15:51:09	伊藤 雅	A0043	営業部	朝	有 (手入力)	0.315 mg/L	春日井4005 佐藤三朗 電話
2023/11/01 17:12:30	阿部 麻子	A0041	営業部	朝	有	0.12 mg/L	春日井4006
2023/11/01 17:10:06	安田 文恵	A0042	営業部	朝	有 (手入力)	0.12 mg/L	品川1123あ4567
2023/11/01 15:50:37	安田 文恵	A0042	営業部	朝	有 (手入力)	0.01 mg/L	春日井4004 佐藤三朗 電話
2023/11/01 15:49:17	阿部 麻子	A0041	営業部	朝	有 (手入力)	0.00 mg/L	車両登録番号10 佐藤三朗 電話
2023/11/01 17:10:55	山田 太郎	A0047	営業部	朝	無	OK	春日井4004 佐藤三朗 電話

初期表示は、直近 31 日分の「未確認」(未チェック)の測定データが、日時の古いものから順番に表示されます。アルコールが検出されたデータは、日時が最新のものでも一覧の上部に表示されます。
(測定結果は、最大で過去 13 カ月分保存されています。)

※一覧を初期表示に戻したい場合は、WEB 記録簿に入り直すか、検索条件をクリアして再検索すると、元に戻ります。

※一覧の各タイトル名を押下すると、データの昇順/降順でのソート(並び替え)が可能です。
ソートはページ内でのソートです。

例①：日時を降順(新しいデータ順)で並び替える場合

The screenshot shows the title bar of the table with columns '状態', '日時', and 'ドライバー'. The '日時' column header has a downward arrow next to it, indicating it is sorted in descending order. A callout box points to the '日時' header with the text: 'タイトル行の「日時」を押下して、矢印を「↓」にします'.

例②：車両情報毎(ナンバープレート毎)に並び替える場合

The screenshot shows the title bar of the table with columns '結果(目視)', '車両', and '確認者'. The '車両' column header has an upward arrow next to it, indicating it is sorted in ascending order. A callout box points to the '車両' header with the text: 'タイトル行の「車両」を押下します。「↑」「↓」で昇順/降順を切り替えます。'.

1. アルコール測定結果一覧の項目説明

項目名	概要
状態	<p>管理者によるアルコール測定結果の確認状況(ステータス)が表示されます。</p> <p>「未」・・・未確認のデータ(未確認のデータが残ったままにならないようチェックをお願いします)</p> <p>「済」・・・管理者のチェックにより、アルコール測定結果が「確認済み」になったデータ</p>
日時	日時が表示されます。
ドライバー	アルコール測定を行ったドライバー名が表示されます。
社員番号	ドライバーの社員番号が表示されます。設定していない場合本項目は空欄となります。
グループ	<p>ドライバーが所属しているグループ名が表示されます。</p> <p>兼務等で複数グループに所属している場合は、複数グループ名が表示されます。</p>
区分	ドライバーがスマホアプリで選択した区分が表示されます。(例：「業務前」「業務後」)
検知器使用	<p>アルコール検知器を利用したアルコール測定かどうかが表示されます。</p> <p>「有」・・・検知器(NEO BLUE 連携)を利用した測定の場合</p> <p>「有(手入力)」・・・検知器を利用して手入力で記録する測定の場合</p> <p>「無」・・・目視等の場合</p> <p>(測定結果の手動登録で「検知器使用無し」を選択した場合に表示されます。)</p>
結果(検知器)/ 結果(目視)	<p>検知器を使用している場合は、測定結果の数値が表示されます。</p> <p>目視等の場合は、手動登録した際の「OK」「NG」が表示されます。</p>
車両	ドライバーがアプリで指定した「使用車両」の車両登録番号が表示されます。
確認者	測定結果を確認(チェック)した管理者の名前が表示されます。
確認方法	<p>管理者とドライバー間で、どのような方法で双方向での確認を行ったかが表示されます。</p> <p>(電話/対面/動画のいずれか)</p>
報告事項	ドライバーから管理者への報告事項です。スマホアプリから入力可能です。
指示事項	管理者からドライバーに指示した内容のメモ機能です。
その他	<p>必要に応じてメモ機能等としてご利用ください。</p> <p>(睡眠状況や、運転免許証の携帯状況など)</p>
画像	<p>アルコール測定時のドライバーの顔画像が表示されます。</p> <p>※撮影は OFF に設定する事も可能です。設定方法は「データ登録・変更マニュアル(管理者向け)」を参照ください。</p>

2. 測定結果の検索方法

確認状態のステータス(未確認/確認済み/すべて)によるデータ表示

赤枠部分のプルダウン「未確認・確認済・すべて」のいずれかを選択し「検索」ボタンを押下します。

確認状態	検知器使用	期間(開始)	期間(終了)	グループ名	ドライバー名	社員番号	検索	クリア
すべて	すべて	2023/10/02(月)	2023/11/02(木)	営業		A		
未確認								
確認済								
すべて								

日時	ドライバー	社員番号	グループ	区分	検知器使用	結果(検知器)	結果(目視)	車両	確認者	確認方法	報告事項	指示事項	その他	画像	更新
2023/11/01 15:51:09	伊藤 唯	A0043	営業部	朝	有(手入力)	0.315 mg/L		春日井4005	佐藤 三朗	電話					
2023/11/01 17:12:30	阿部 麻子	A0041	営業部	朝	有	0.12 mg/L		春日井4006							
2023/11/01 17:10:06	安田 文恵	A0042	営業部	朝	有(手入力)	0.12 mg/L		品川1123あ4567							

■ 確認状態のステータスについて

「未確認」・・・ 未チェックの測定結果です。(チェックすると「確認済」のステータスになります。)

「確認済」・・・ 確認済み(チェック済み)のステータスです。

「すべて」・・・ 「未確認」「確認済」の両方のデータが含まれます。

2 検知器使用のステータス(すべて/有/有(手入力)/無)によるデータ表示

赤枠部分のプルダウン「すべて・有・有(手入力)・無」のいずれかを選択し「検索」ボタンを押下します。

確認状態	検知器使用	期間(開始)	期間(終了)	グループ名	ドライバー名	社員番号	検索	クリア
確認済	すべて	2023/11/01(水)	2023/11/10(金)					
	すべて							
	有							
	有(手入力)							
	無							

状態	日時	社員番号	グループ	区分	検知器使用	結果(検知器)	結果(目視)	車両	確認者	確認方法	報告事項	指示事項	その他	画像	更新
済	2023/11/01 15:51:09	伊藤 唯	A0043	営業部	朝	有(手入力)	0.315 mg/L	春日井4005	佐藤 三朗	電話					
済	2023/11/01 15:50:37	安田 文恵	A0042	営業部	朝	有(手入力)	0.01 mg/L	春日井4004	佐藤 三朗	電話					

■ 検知器使用のステータスについて

「すべて」・・・ 「有」「有(手入力)」「無」のすべてのデータが含まれます。

「有」・・・ 検知器(NEO BLUE)を使用して記録されたステータスです。

「有(手入力)」・・・ 検知器を使用して手入力で記録されたステータスです。

「無」・・・ 検知器を使用せず目視等で確認されたステータスです。

3 期間指定によるデータの表示

赤枠部分に期間を指定し「検索」ボタンを押下します。

The screenshot shows a search form with the following elements:

- 確認状態: 確認済
- 検知器使用: 有(手入力)
- 期間(開始): 2023/11/01(水)
- 期間(終了): 2023/11/10(金)
- 検索ボタン: 検索
- クリアボタン: クリア
- 検索条件: グループ名, ドライバー名, 社員番号
- 選択アイテムの一括操作: 更新, 削除, 新規登録
- CSV (顔写真なし) と 帳票ダウンロード (最大件数 CSV: 5万件、PDF: 500件)

状態	日時	ドライバー	社員番号	グループ	区分	検知器使用	結果(検知器)	結果(自視)	車両	確認者	確認方法	報告事項	指示事項	その他	画像	更新
<input type="checkbox"/>	済	2023/11/01 15:51:09	伊藤 唯	A0043	営業部	朝	有(手入力)	0.315 mg/L	春日井 4005	佐藤 三朗	電話					
<input type="checkbox"/>	済	2023/11/01 15:50:37	安田 文恵	A0042	営業部	朝	有(手入力)	0.01 mg/L	春日井 4004	佐藤 三朗	電話					



- データは 13 ヶ月分保存され、月次で 1 ヶ月分が削除されていきます。13 ヶ月以上前の日付も選択はできますが、データは表示されませんのでご注意ください。
- 初期表示から期間を広げると、データの表示に時間が掛かる事がございます。

4 グループ名指定によるデータの表示

複数グループを管理している場合等で、グループ名による絞り込み表示をしたい場合は、赤枠部分にグループ名を入力し「検索」ボタンを押下します。(グループ名は部分一致可)

The screenshot shows the search form with the following elements:

- 確認状態: すべて
- 検知器使用: すべて
- 期間(開始): 2023/10/02(月)
- 期間(終了): 2023/11/02(木)
- 検索ボタン: 検索
- クリアボタン: クリア
- 検索条件: グループ名 (赤枠), ドライバー名, 社員番号
- 選択アイテムの一括操作: 更新, 削除, 新規登録
- CSV (顔写真なし) と 帳票ダウンロード (最大件数 CSV: 5万件、PDF: 500件)

状態	日時	ドライバー	社員番号	グループ	区分	検知器使用	結果(検知器)	結果(自視)	車両	確認者	確認方法	報告事項	指示事項	その他	画像	更新
<input type="checkbox"/>	済	2023/11/01 15:51:09	伊藤 唯	A0043	営業部	朝	有(手入力)	0.315 mg/L	春日井 4005	佐藤 三朗	電話					
<input type="checkbox"/>	未	2023/11/01 17:12:30	阿部 麻子	A0041	営業部	朝	有	0.12 mg/L	春日井 4006							

5 ドライバー名指定によるデータの表示

赤枠部分にドライバー名を入力し「検索」ボタンを押下する事で、表示の絞り込みを行います。

(ドライバー名は部分一致可)

確認状態: すべて | 検知器使用: すべて | 期間(開始): 2023/10/02(月) ~ 期間(終了): 2023/11/02(木) | グループ名: 営業 | ドライバー名: 阿部 | 社員番号: | 検索 | クリア

選択アイテムの一括操作: 更新 | 削除 | 新規登録 | CSV (顔写真なし) | 帳票ダウンロード (最大件数 CSV: 5万件、PDF: 500件)

<input type="checkbox"/>	状態	日時	ドライバー	社員番号	グループ	区分	検知器使用	結果 (検知器)	結果 (目視)	車両	確認者	確認方法	報告事項	指示事項	その他	画像	更新
<input type="checkbox"/>	未	2023/11/01 17:12:30	阿部 麻子	A0041	営業部	朝	有	0.12 mg/L		春日井4006							
<input type="checkbox"/>	済	2023/11/01 15:49:17	阿部 麻子	A0041	営業部	朝	有 (手入力)	0.00 mg/L		車両登録番号10	佐藤三朗	電話					

6 社員番号指定によるデータの表示

赤枠部分に社員番号を入力し「検索」ボタンを押下する事で、表示の絞り込みを行います。

(社員番号は部分一致可)

確認状態: すべて | 検知器使用: すべて | 期間(開始): 2023/10/02(月) ~ 期間(終了): 2023/11/02(木) | グループ名: 営業 | ドライバー名: 阿部 | 社員番号: A0 | 検索 | クリア

選択アイテムの一括操作: 更新 | 削除 | 新規登録 | CSV (顔写真なし) | 帳票ダウンロード (最大件数 CSV: 5万件、PDF: 500件)

<input type="checkbox"/>	状態	日時	ドライバー	社員番号	グループ	区分	検知器使用	結果 (検知器)	結果 (目視)	車両	確認者	確認方法	報告事項	指示事項	その他	画像	更新
<input type="checkbox"/>	未	2023/11/01 17:12:30	阿部 麻子	A0041	営業部	朝	有	0.12 mg/L		春日井4006							
<input type="checkbox"/>	済	2023/11/01 15:49:17	阿部 麻子	A0041	営業部	朝	有 (手入力)	0.00 mg/L		車両登録番号10	佐藤三朗	電話					

3. 測定結果の確認(チェック)

ドライバーのアルコール測定データの確認を行います。

測定データは必ず WEB 記録簿から確認操作(チェック操作)を行って下さい。

WEB 記録簿にアクセスすると、ログインしている管理者が管理権限を持っているグループのアルコール測定結果が表示されます。


※測定結果が正常に表示されない場合、管理者権限の設定・管理グループの紐づけが完了していない可能性があります。サービス導入管理者様にご確認頂くか、[「データ登録・変更マニュアル\(管理者向け\)」](#)を参照してデータ登録・設定を行ってください。

状態	日時	ドライバー	社員番号	グループ	区分	検知器 使用	結果 (検知値)	結果 (単位)	車両	確認者	確認 方法	報告事項	指示事項	その他	画像	更新
済	2023/11/01 15:51:09	伊藤 唯	A0043	営業部	朝	有 (手入力)	0.315 mg/L		春日井4005	佐藤 三朗	電話					
未	2023/11/01 17:12:30	阿部 麻子	A0041	営業部	朝	有	0.12 mg/L		春日井4006							
未	2023/11/01 17:10:06	夜田 文志	A0042	営業部	朝	有 (手入力)	0.12 mg/L		品川1123&4567							
済	2023/11/01 15:50:37	夜田 文志	A0042	営業部	朝	有 (手入力)	0.01 mg/L		春日井4004	佐藤 三朗	電話					
済	2023/11/01 15:49:17	阿部 麻子	A0041	営業部	朝	有 (手入力)	0.00 mg/L		車両登録番号10	佐藤三朗	電話					
済	2023/11/01 17:10:55	山田太郎	A0047	営業部	朝	無		OK	春日井4004	佐藤 三朗	電話					

アルコール測定値に応じて、3段階の色分けがあります。

- 「0.150mg/L 以上」 …… 赤
- 「0.001mg/L 以上 0.150mg/L 未満」 …… ピンク
- 「0.000mg/L」 …… 白

測定結果の個別確認(個別チェック)

1. 測定結果を個別に確認済み(チェック済み)にする場合は、一覧画面の  を押下します。



2. 編集画面のポップアップが表示されます。内容を確認し、「更新」ボタンを押下します。

測定データが「確認済み」(チェック済み)のステータスになります。

(特に追記・修正事項が無い場合は、「更新」ボタンを押下するだけです)

(※「社員番号」の欄は、社員番号がデータ登録されていない場合は表示されません。)

阿部 麻子
社員番号 A0041

日時 2023/11/01 17:12:30 確認者 田原 圭

グループ 営業部 報告事項

車両 春日井4006 指示事項

未登録車両はチェックを入れてナンバーを記入
未登録車両のナンバー情報を記入

区分 朝 昼 夜
確認方法 電話 対面 動画

検知器使用 有 其他必要な事項

結果 0.12 mg/L

削除 キャンセル 更新

3. 確認済みの測定結果は、検索エリアの確認状態プルダウンの「確認済」を選択し検索すると表示されます。

<input type="checkbox"/>	状態	日時	ドライバー	社員番号	グループ	区分	検知器使用	結果(検知器)	結果(目視)	車両	確認者	確認方法	報告事項	指示事項	その他	画像	更新
<input type="checkbox"/>	済	2023/11/01 15:51:09	伊藤 唯	A0043	営業部	朝	有(手入力)	0.315 mg/L		春日井4005	佐藤 三朗	電話					
<input type="checkbox"/>	済	2023/11/01 15:50:37	安田 文恵	A0042	営業部	朝	有(手入力)	0.01 mg/L		春日井4004	佐藤 三朗	電話					

測定結果の複数一括確認(一括チェック)

1. 確認したい測定結果のチェックボックスを選択し「更新」ボタンを押下します。

画面内のすべてを一括でチェックしたい場合は、タイトル行のチェックボックスを選択し、全選択します。
(タイトル行のチェックボックスは表示画面内の全件選択です。別ページのデータは選択されません。)



2. 測定結果の一括確認ポップアップが表示されますので、各項目の入力・確認を行い、「更新」ボタンを押下します。(特に追記・修正事項が無い場合は、「更新」ボタンを押下するだけです)

The popup form contains the following fields:

- 確認者 (Checker): 大野山 武蔵郎
- 確認方法 (Confirmation Method): 電話, 対面, 動画
- 指示事項 (Instructions): [Empty text area]
- その他必要な事項 (Other necessary items): [Empty text area]

Buttons: キャンセル (Cancel), 更新 (Update)


3. 確認済みの測定結果は、検索エリアの確認状態プルダウンの「確認済」を選択し検索すると表示されます。



5. アルコール測定結果の削除

WEB 記録簿から、アルコール測定結果を削除することが可能です。(削除したデータは元に戻せません)

測定結果の個別削除

1. 対象の測定結果の  を押下します。



2. 「削除」ボタンを押下します。



阿部 麻子
社員番号 A0041

日時 2023/11/01 17:12:30 確認者 田原 圭

グループ 営業部 報告事項

車両 春日井4006 指示事項

未登録車両はチェックを入れてナンバーを記入
未登録車両のナンバー情報を記入

区分 朝 昼 夜
確認方法 電話 対面 動画
検知器使用 有
結果 0.12 mg/L

その他必要な事項


削除 キャンセル 更新

3. 確認のポップアップが表示されます。確認の上、「削除」ボタンを押下します。



測定結果の複数一括削除

1. 削除対象のデータのチェックボックスを選択し、一括操作の「削除」ボタンを押下します。



2. 確認のポップアップが表示されます。確認の上、「削除」ボタンを押下します。



⚠ 一度削除したデータは元に戻せません。誤操作にご注意ください。

6. アルコール測定結果の手動登録

アルコール測定結果の手動登録方法について説明します。

(アルコール測定器とスマホアプリが接続できない場合や、目視での確認の際に利用します。)

1. WEB 記録簿の「新規登録」ボタンを押下します。



The screenshot shows a control panel for the WEB record book. It includes three dropdown menus: '確認状態' (Confirmation Status) set to '確認済' (Completed), '検知器使用' (Detector Use) set to 'すべて' (All), and '期間(開始)' (Period (Start)) set to '2023/10/01(日)'. Below these are buttons for '更新' (Refresh), '削除' (Delete), and '新規登録' (New Registration), which is highlighted with a red dashed border. A label '選択アイテムの一括操作' (Batch operation of selected items) is positioned to the left of the buttons.

2. 各項目を入力し「登録」ボタンを押下します。各項目については下記表を参照してください。



The screenshot shows the 'アルコール測定手動登録' (Manual Registration of Alcohol Test Results) form. It contains several input fields and radio buttons. On the left, there are dropdown menus for 'グループ' (Group), 'ドライバー' (Driver), and '車両' (Vehicle). Below them is a checkbox for '未登録車両はチェックを入れてナンバーを記入' (Check for unregistered vehicles and enter number) and a text input for '未登録車両のナンバー情報を記入' (Enter number information for unregistered vehicles). Further down are radio buttons for '区分' (Category) with '出庫' (Out) selected, '確認方法' (Confirmation Method) with '電話' (Phone) selected, and '検知器使用' (Detector Use) with '有' (Yes) selected. At the bottom left, there is a '結果' (Result) field with 'mg/L' and radio buttons for 'OK' (selected) and 'NG'. On the right, there is a '確認者' (Checker) field with '鈴木 二郎' (Ryuzo Suzuki) entered, and three text input fields for '報告事項' (Report), '指示事項' (Instructions), and 'その他必要な事項' (Other necessary items). At the bottom right, there are 'キャンセル' (Cancel) and '登録' (Register) buttons, with the '登録' button highlighted by a red dashed border.




手動登録のデータは、自動的に「確認済」のステータスとなります。
検索条件を「確認済」として検索すると表示されます。

項目名	必須	概要
グループ	○	プルダウンにて該当ドライバーの所属グループを選択します。
ドライバー	○	プルダウンにてドライバー名を選択します。
車両	○	プルダウンにてドライバーの利用車両を選択するか、もしくは、手入力します。
区分	○	区分を選択できます。(例：「業務前」「業務後」)
確認方法	○	管理者がドライバーに対して、どのような手段で双方向確認をしたかを選択します。(電話・対面・動画のいずれかを選択)
検知器使用	○	アルコール検知器(NEO BLUE)を使用した場合は「有」を選択します。 アルコール検知器を使用して手入力で記録した場合は「有(手入力)」を選択します。 目視等の場合は「無」を選択します。
結果	○	アルコール検知器を使用した場合は、測定値を入力します。 目視等の場合は「OK」か「NG」を選択します。
確認者	○	アルコール測定結果を確認した管理者の氏名です。 デフォルトでは、ログインしている管理者の氏名が表示されます。
報告事項		ドライバーから報告事項があった場合に記載します。
指示事項		確認者からドライバーに指示事項があった場合のメモ機能として利用します。
その他必要な事項		必要に応じてメモ機能等としてご利用ください。(睡眠状況や、運転免許証の携帯状況など)


7. 帳票の出力

WEB 記録簿のダウンロード方法について説明します。

1. プルダウンを押下して帳票のダウンロード形式を選択します。PDF 形式の場合は顔写真の有無が選択できます。



2. 「帳票ダウンロード」ボタンを押下します。



帳票は選択した形式で出力されます。(検索結果の内、日時の古いものから CSV 形式の場合 5 万件まで、PDF 形式の場合 1 ファイル当たり最大 500 件まで出力されます。1 ファイルに収まらない場合は、検索日付を変更してダウンロードして下さい)



顔写真付き、且つ、出力件数が多い場合は、出力完了までに時間がかかる場合があります。出力完了までの間に別画面に遷移するとダウンロードできませんのでご注意ください。

8. アルコール検出時のメール通知

ドライバーでのアルコールチェック時に、アルコール反応を検出した場合、グループ管理者にメールで通知する事が可能です。メールの送信設定に関しては[「データ登録・変更マニュアル\(管理者向け\)」](#)を参照ください。

以下のメールが送信されます。

送信元 : no-reply@linkeeth.ntt.com

※「no-reply@linkeeth.ntt.com」からのメールを受信できるよう、設定をお願いします。

アルコール反応を検知しました。

日時 : 2022/09/09 22:21:54

ユーザ名 :

グループ名 : 企画部

測定値 : 0.28mg/L

区分 : 業務後

報告事項 : なし

■このメールは送信専用です。送信を停止する場合はサービス管理者様にお問い合わせ下さい。

※複数の宛先に送信設定をしている場合でも、宛先はすべて BCC で送信されます。



本メールを受信しただけでは、WEB 記録簿の結果は「確認済み」にはなりません。

必ず WEB 記録簿でも確認操作を行ってください。

9. その他：不正ログインのリスク検知メール(セキュリティ関連)

普段ご利用の環境(PC やインターネット回線)以外から、WEB 記録簿にログインした場合、以下のメールが送信される事があります。

利用者本人のログインである場合は、対応は不要です。

もしログインに心当たりが無い場合は、パスワードの変更をお願いいたします。

(セキュリティ上、本メールの送信条件の詳細はお答えすることが出来ません。)

送信元 : no-reply@linkeeth.ntt.com

件名 : **doco です car/LINKEETH : ログインしましたか？**

普段ご利用の環境以外から、『docoですcar/LINKEETH』へのログインが検出されたことを通知するメッセージです。

時刻: Friday, February 17, 2023 08:57 AM UTC (+9時間)

場所: Japan

お客様ご自身によるログインの場合は、対応は不要です。

もしログインにお心当たりがない場合は、第三者が不正にログインした可能性があります。

管理者画面からパスワードを変更してください。

本メールは送信専用です。ご返信頂いても回答できませんのでご了承ください。

NTTコミュニケーションズ株式会社